



Windows Server 2016

Windows Server 2016 정품 인증

준범이의 지식 창고..

목차

WINDOWS SERVER 2016 온라인 정품인증	3
WINDOWS SERVER 2016 오프라인 정품인증	7

Windows Server 2016 온라인 정품인증

* 온라인 (인터넷이 연결된 상태) 에서 정품인증 받는 방법 입니다.


1. 시작 버튼 에서 우클릭 후 **시스템** 을 클릭 합니다.



2. 시스템 창에서, 우측 하단의 **Windows 정품 인증** 을 클릭 합니다.




3. 설정 창에서, **제품 키 변경** 을 클릭 합니다.




4. 제품 키 입력 창에서, **제품키** 를 입력 합니다.

제품 키 입력



5. Windows 정품 인증 창에서, **다음** 을 클릭 합니다.

Windows 정품 인증



6. 정상적으로 정품 인증이 완료 됨을 확인 합니다.

The screenshot shows the Windows Settings application. On the left, the '정품 인증' (Activation) option is selected. The main pane displays 'Windows' activation details. The '활성화' (Activation) status is highlighted with a red box and reads 'Windows 정품 인증을 받았습니다.' (Windows is activated). Below this, the '제품 ID' (Product ID) is 00377-70192-18461-AA341 and the '제품 키' (Product Key) is XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-JXDD2. A '제품 키 업데이트' (Update product key) section is also visible, with a note that a different product key can be used if selected. A '제품 키 변경' (Change product key) link is provided.

The screenshot shows the '시스템' (System) window in Windows. The title bar indicates the path: '제어판 > 시스템 및 보안 > 시스템'. The main content area is titled '컴퓨터에 대한 기본 정보 보기' (View basic information about this computer). It displays the following information:


- Windows 버전: Windows Server 2016 Standard
- © 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved.
- 시스템:
 - 프로세서: Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz 3.29 GHz
 - 설치된 메모리(RAM): 6.00GB
 - 시스템 종류: 64비트 운영 체제, x64 기반 프로세서
 - 펜 및 터치: 이 디스플레이에 사용할 수 있는 펜 또는 터치식 입력이 없습니다.
- 컴퓨터 이름, 도메인 및 작업 그룹 설정:
 - 컴퓨터 이름: W2K16SK
 - 전체 컴퓨터 이름: W2K16SK
 - 컴퓨터 설명:
 - 작업 그룹: WORKGROUP
- Windows 정품 인증 (highlighted with a red box):
 - Windows 정품 인증을 받았습니다. Microsoft 소프트웨어 사용 조건 읽기
 - 제품 ID: 00377-70192-18461-AA341

At the bottom left, there are links for '참고 항목' (Related topics) and '보안 및 유지 관리' (Security and maintenance).


Windows Server 2016 오프라인 정품인증

* 오프라인 (인터넷이 연결되지 않은 상태) 에서 정품인증 받는 방법 입니다.


1. 시작 버튼 에서 우클릭 후 **시스템** 을 클릭 합니다.



2. 시스템 창에서, 우측 하단의 **Windows 정품 인증** 을 클릭 합니다.




3. 설정 창에서, **제품 키 변경** 을 클릭 합니다.




4. 제품 키 입력 창에서, **제품키** 를 입력 합니다.

제품 키 입력




5. Windows 정품 인증 창에서, **다음** 을 클릭 합니다.

Windows 정품 인증




6. Windows 정품 인증을 받을 수 없음 창에서, **닫기** 를 클릭 합니다.


Windows 정품 인증을 받을 수 없음




7. 실행 창 (Windows Key + R Key) 에서, **slui 4** 입력 후 **확인** 을 클릭 합니다.




8. 국가 또는 지역 선택 창에서, **드롭 다운** 버튼을 클릭 합니다.



9. **한국** 을 선택 합니다.



10. 다음 을 클릭 합니다.




국가 또는 지역 선택

한국

다음 취소

11. 전화로 설치 ID 제공 창에서, 1577-9700 으로 전화 후 2 번 - 1 번 - 1 번 으로 연결 합니다. 그리고 아래 설치 ID 를 순차적으로 입력 후 **확인 ID 입력** 을 클릭 합니다.



← 전화로 설치 ID 제공

다음 번호 중 하나로 전화하세요. 자동 전화 시스템은 고객님의 IID(설치 ID)를 요청합니다. 무료 전화 번호인 경우에도 국가 또는 지역에 따라 해당 통신사에서 요금을 부과할 수 있습니다.

무료:
+82 2 567 7881

유료:
1577-9700


설치 ID:

1 2 3 4 5 6 7 8 9


개인 정보 취급 방침 읽기

확인 ID 입력 취소

12. 확인 ID 입력 창에서, 자동 전화 시스템으로 받은 ID 를 입력 후 **Windows 정품 인증** 을 클릭 합니다.



13. 감사합니다. 완료되었습니다. 창에서, **닫기** 를 클릭 합니다.



14. 정상적으로 정품 인증이 완료 됨을 확인 합니다.

시스템

제어판 > 시스템 및 보안 > 시스템

제어판 홈

장치 관리자
원격 설정
고급 시스템 설정

컴퓨터에 대한 기본 정보 보기

Windows 버전

Windows Server 2016 Standard
© 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Windows Server 2016

시스템

프로세서: Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz 3.29 GHz
설치된 메모리(RAM): 6.00GB
시스템 종류: 64비트 운영 체제, x64 기반 프로세서
펜 및 터치: 이 디스플레이에 사용할 수 있는 펜 또는 터치식 입력이 없습니다.

컴퓨터 이름, 도메인 및 작업 그룹 설정

컴퓨터 이름: W2K16SK
전체 컴퓨터 이름: W2K16SK
컴퓨터 설명:
작업 그룹: WORKGROUP

Windows 정품 인증

Windows 정품 인증을 받았습니다. [Microsoft 소프트웨어 사용 조건 읽기](#)

제품 ID: 00377-70192-18461-AA341

제품 키 변경

참고 항목
보안 및 유지 관리